

Návod na instalaci programů DOMOVNÍK, SYSEL C/S, SYSLÍK C/S

Tyto programy jsou postaveny na třívrstvé architektuře klient/server, která Vám zajišťuje maximální ochranu dat, vysokou spolehlivost na síti a spoustu dalších vymožeností oproti tzv. souborovým databázím, které se v současné době běžně používají. V tomto řešení však musíte nainstalovat tři programy – SQL server, aplikační server (Domovník nebo Sysel/Syslík) a příslušného klienta (Domovník byty, Domovník nebyty, Sysel, Syslík). Říďte se přesně tímto návodem a postupujte krok po kroku.

1. Instalace SQL serveru

Na záložce *Programy SQL server* stiskněte tlačítko *Nainstalovat SQL server*. Instalační program zobrazí okno, ve kterém nabídne všechny SQL servery, které je možné nainstalovat a automaticky přednastaví verzi SQL serveru vhodnou pro Váš operační systém. Stiskněte tlačítko *Instalovat*.

2. Instalace vlastních programů

Domovníka a/nebo účetnictví Sysel nainstalujte ze záložky *Programy SQL server*. Při instalaci se řiďte pokyny instalačního programu. Příslušného klienta (byty/nebyty, Sysel/Syslík) si vyberte podle toho, jakou verzi chcete provozovat. Server je pro obě verze klientů (byty/nebyty nebo Sysel/Syslík) stejný. Pokud instalujete vše na jeden počítač (nemáte síť), nechte zaškrtnutou instalaci serveru a jednoho (nebo oba) klienta. Instalujete-li program na síť, můžete na jeden počítač nainstalovat server a na ostatní počítače klienty.

Během instalace si také vybíráte, které další programy chcete zároveň nainstalovat. Program *Archivace* slouží k archivování dat (doporučujeme instalovat). Pokud zaškrtnete *Manažer služeb CSH* (Windows XP/Vista/7/8/10/11), nainstaluje se serverová část programu jako služba Windows a také se nainstaluje manažer služeb, pomocí kterého lze službu ovládat (zastavovat, spouštět atd.). Program *Tabulka* slouží pro tisk tabulkových tisků (doporučujeme nainstalovat).

3. Spuštění programu

Spustíte *Domovník server*, resp. *Sysel/Syslík server* (Na ploše složka CSH, dále *Domovník server*, resp. *Sysel/Syslík server*). Standardně se servery spouštějí automaticky po dokončení instalace, takže je ručně spustit nemusíte. Objeví se okno pro založení databáze. V okně nic neměňte, jen stiskněte tlačítko *Založit*. Potom se budou nastavovat uživatelské účty. Po zadání hesla manager se Vám automaticky nastaví do seznamu uživatelských účtů uživatel *SYSTEM* s heslem *manager*. U programu *Sysel/Syslík* musíte ještě založit první firmu. Pokud Vás program nepožádal o založení databáze (objeví se okno Nastavení nebo došlo k jinému problému), budete muset nakonfigurovat server ručně podle odstavce *Problémy*.

Nyní již můžete spustit příslušného klienta a začít pracovat. Uživatelské jméno pro přihlášení do programu je **SYSTEM** a heslo **manager**.

4. Problémy (které by nastat neměly, ale kdyby náhodou)

Pokud se vám při spuštění programu objevilo okno Nastavení (případně lze nastavení otevřít v menu Nastavení – Server), znamená to, že instalační program nedokázal sám nastavit tzv. přípojovací řetězec ADO. V tomto případě jej musíte vytvořit ručně. Stiskněte tlačítko Vytvořit, v dalším okně Build.

Windows 10/11 (SQL Server 2019 Express)

Na záložce *Zprostředkovatel* vyberete *Microsoft OLE DB Provider for SQL sever* a na záložce *Připojení* následující údaje: Uživatelské jméno je **sa** a heslo je **cs_h_2019**. Zaškrtněte *Povolit uložení hesla*. Do pole, ve kterém se zadává název serveru, zadejte: POCITAC\CSH2019, kde POCITAC nahradte názvem vašeho počítače (zjistíte v Ovládacích panelech v sekci Systém).

Windows 7/8 (SQL Server 2014 Express, resp. SQL Server 2016/2017 Express)

Na záložce *Zprostředkovatel* vyberete *Microsoft OLE DB Provider for SQL sever* a na záložce *Připojení* následující údaje: Uživatelské jméno je **sa** a heslo je **cs_h_2014** (resp. **cs_h_2016**, resp. **cs_h_2017**). Zaškrtněte *Povolit uložení hesla*. Do pole, ve kterém se zadává název serveru, zadejte: POCITAC\CSH2014 (resp. POCITAC\CSH2016, resp. POCITAC\CSH2017), kde POCITAC nahradte názvem vašeho počítače (zjistíte v Ovládacích panelech v sekci Systém).

Windows XP, Vista (SQL Server 2008 R2 Express)

Na záložce *Zprostředkovatel* vyberete *Microsoft OLE DB Provider for SQL sever* a na záložce *Připojení* následující údaje: Uživatelské jméno je **sa** a heslo je **cs_h_2008**. Zaškrtněte *Povolit uložení hesla*. Do pole, ve kterém se zadává název serveru, zadejte: POCITAC\CSH2008, kde POCITAC nahradte názvem vašeho počítače (zjistíte v Ovládacích panelech v sekci Systém).

Zde popsaná instalace je instalace na jeden počítač. Při síťovém provozu jsou možné další různé konfigurace.

Při jakýchkoliv problémech s instalací volejte na tel: 226 218 083-5, firma CSH, spol. s r.o.